

UTTAK AV PRØVER, MERKING OG SENDING

For at analyseresultatene skal gi et best mulig bilde av hele kulturen er det viktig at uttak av prøver blir gjort riktig.

1. Prøve av torv fra potteplanter

Ta prøven fra 15 planter. Ta prøvene like før en vanning og minst et døgn etter siste vanning. Bruk et jordbor som stikkes langs kanten av potta. Fjern den øvre cm. Det er ønskelig med 300-400 ml prøve, for CAT-analyser trengs minst 1 liter torv.

2. Prøver fra torv i sekker eller bed

Ta prøvene helst før første vanning om dagen fra nedre halvdel av sekken eller bedet og midt mellom to dryppsteder. Ta prøven 15 steder og bland dette. Det er ønskelig med 500 ml prøve, for CAT-analyser trengs minst 1 liter torv.

3. Prøver av pressvann fra torv

Ta prøvene på samme måte som i punkt 2. Press ut vannet og fyll det på plastflaske. (Ønskelig med 500 ml prøve).

4. Prøver av pressvann fra steinull

Bruk engangssprøyte med en 10 cm slangestump som skråskjæres. Trekk ut næringsløsning mellom to drypp og ca. 1 cm over bunnen (Ønskelig med 500 ml prøve).

5. Prøver av blad

For lengre kulturer som morplanter, langvarige snittkulturer, tomat og agurk vil det være aktuelt å sende blad til analyse. Det kan også være aktuelt å ta bladanalyser i andre kulturer der en har problemer. Ta blad som er utvokst. Unngå helt unge og gamle blad. Det trengs ca. 200 g friske blad til en prøve. Legg bladene i en papirpose. Gi beskjed om eventuell bladsprøyting som er gjort de siste 14 dagene. Ved skader, send med en prøve som er frisk, til sammenligning.

Ikke blad og jord i samme pose!

6. Pakking, merking og sending

Merk hver prøve tydelig med navn og adresse og nummer. Legg ved brev om hvilke analyser som skal tas. Pakk forsvarlig.

www.eurofins.no
